

Arni - en fin, lille babyromper



Design: Rachel Søgaard

En fin, lille romper i Merci, den dejligste blanding af uld og bomuld, til de allermindste. Den kan bruges med blot en bodystocking og små, bare ben eller med strømpebukser og lange ærmer. Strikker du selerne ekstra lange, kan du blot flytte knappen, efterhånden som barnet vokser.

3. udgave - april 2020 © Filcolana A/S

Materialer

Farve A: 50 (50) 100 (100) g Merci fra Filcolana i farve 602 (Fern)

Farve B: 50 g (alle str.) Merci fra Filcolana i farve 1390 (Salvia)

Rundpind 3 mm, 40 cm

Strømpepinde 3 mm

Markører eller kontrastfarvet tråd

2 små knapper

Størrelser

0-3 mdr./56 cl (6-9 mdr./74 cl) 12 mdr./ 86 cl (24 mdr./92 cl)

Mål

Passer til brystvidde: 39-43 (44-48) 49-53 (54-58) cm

Taljevidde: 43 (47) 51 (55) cm

Hel længde (målt fra skridtet): 31 (35) 39 (43) cm

Strikkefasthed

28 m og 36 p i glatstrikk på p 3 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser

o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den netop strikkede.



Særlige teknikker

Vendepinde (German short rows): Vend arbejdet, tag første maske løs af med garnet foran arbejdet. Læg garnet hen over pinden og træk i garnenden, så masken "vender begge ben i vejret". Hold garnet stramt og strik videre. Når der igen strikkes hen over vendemasken, strikkes begge ben sammen som én maske.

Perlerib (strikket rundt)

1. omg: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
2. omg: Strik r omg rundt.
Gentag disse 2 omg.

Perlerib (strikket frem og tilbage)

1. p (retsiden): Strik r pinden ud.
2. p: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * pinden ud.
Gentag disse 2 p.

Arbejdsgang

Først strikkes ribkanterne nederst, frem og tilbage. Herefter slås der masker op til skridt for og bag, mens delene samles, og der strikkes rundt. Der strikkes vendepinde for at gøre buksen højere bagpå, og derefter fortsættes der rundt op til taljen, hvor arbejdet deles. Der strikkes smæk foran og seler bag.

Benkanter

Slå 72 (78) 84 (90) m op på strømpep 3 mm med farve A og almindelig krydsopslagning, og strik 11 omg perlestrik. Bryd garnet, lad m hvile, og strik en kant magen til, men bryd ikke garnet efter 2. benkant.

Buks

Flyt m fra 2. benkant over på en rundp, slå 12 (12) 16 (16) m op til skridtkile i forlængelse af disse m, strik r over m fra 1. benkant, og slå 12 (12) 16 (16) m op til skridtkile i forlængelse heraf. Strik r over m fra 2. benkant.

Strik en omg r, og indsæt maskemarkører efter første m og inden sidste m på hver benkant, samt en markør mellem de to midterste af de første nye 12 (12) 16 (16) m – her begynder omg (= midt bag).



Der er nu 168 (180) 200 (212) m på pinden.

Tag derefter ind til skridtkile således: *Strik r til 2 m før markør, 2 r sm, strik r til næste markør, o-indt*, gentag fra * til *.

Strik 1 omg uden indtagninger.

Gentag disse 2 omg, til der er taget ind i alt 6 (6) 8 (8) gange = 144 (156) 168 (180) m.

Nu skal der strikkes vendepinde for at gøre buksen højere bagpå således:

Strik 8 (9) 10 (11) r, vend (se German short rows ovenfor), og strik vr tilbage til 8 (9) 10 (11) m efter omgangsmarkøren, vend. Fortsæt frem og tilbage på denne måde, og vend 5 (5) 6 (6) m efter sidste vending hver gang, til der er vendt i alt 6 gange på hver side af markøren. HUSK at strikke de 2 ben i vendemaskerne sammen som én, når du møder dem. Slut ved markøren.

Nu strikkes der striber således:

2 omg med farve A, 2 omg med farve B, gentag fra * til *.

Når der er strikket i alt 8 (10) 12 (14) striber med farve B, fortsættes der med farve A alene.

Strik 6 omg glatstrik, og tag jævnt fordelt ind til 120 (132) 144 (156) m på den sidste af disse omg.

Strik 9 omg perlerib, og luk af på 10. omg således:

Luk 28 (32) 34 (38) m af, strik r til der er 63 (69) 75 (81) m på p efter de aflukkede m, luk de resterende 29 (31) 35 (37) m af.

Smæk

Sæt farve A til de resterende 63 (69) 75 (81) m til smækken, og strik således:

Næste p (vrangside): 1 vr løs af, 6 m perlerib, strik vr til de sidste 7 m, 6 m perlerib, 1 r.

Næste p (retsiden): 1 vr løs af, 6 r, o-indt, strik r til de sidste 9 m, 2 r sm, 7 r.

Gentag disse 2 p, til der er 31 (35) 39 (43) m tilbage – sidste p er en p fra retsiden.

Strik nu perlerib over alle m, idet 1. m på p tages vr løs af og sidste m strikkes r.

På 4. p strikkes der knaphuller således: 1 vr løs af, 3 m perlerib, slå om, 2 r sm, strik perlerib til de sidste 6 m, o-indt, slå om, 3 m perlerib, 1 r.

Strik yderligere 4 p perlerib. Luk i af i perlerib (på vrangside).

Seler

Sæt farve A til i den 12. (14.) 16. (18.) m (en vrangmaske) efter smækken, og strik 1 m op i denne og de følgende 8 m (= 9 m). Strik frem og tilbage i perlerib, idet første m tages vr løs af og sidste m strikkes r på alle p, til selen har samme højde som smækken plus ca. 8 (10) 13 (15) cm. Luk af.

Strik m op i den anden side med samme afstand til smækken, og strik også en sele her.

Montering

Hæft alle ender. Sy skridtet sammen. Sy knapper i selerne.

Damp selerne, så de ikke ruller.