

Aurikel - en smuk cardigan



Design: Signe Strømgaard

Aurikel er en slags hyldest til de fine strikkede lyseduge og deres smukke, feminine mønstre. Jeg har ikke den store brug for lyseduge, men jeg elsker at strikke hulmønstre og er vild med de fantastiske blad- og blomstermønstre man så tit ser i klassisk kunststrik. Jeg synes især, der er noget helt særligt ved hulmønstre når de er strikket i tykkere garn og på større pinde. Det hele bliver mere dramatisk og grafisk, og det er afsættet for Aurikel.

5. udgave - juni 2019 © Filcolana A/S

Materialer

350 (350) 400 (400) g Cinnia fra Filcolana i farve 290 - Bordeaux

Rundpind 6 mm, 80-100 cm

Strømpepinde, 4 mm

Hæklenål 4 mm

Markører eller kontrastfarvet tråd

1 stramajnál

1 knap

Størrelser

S (M/L) L/XL (2XL/3XL)

Mål

Vingefang (ekskl. ærmer):

ca. 120 (120) 120 (120) cm

Ærmekanter: 25 (25) 25 (25) cm

Hel længde: ca. 50 (50) 50 (50) cm

Strikkefasthed

15 m og 23 p i glatstriking på p 6 mm = 10 x 10 cm.

Arbejdsgang

Først strikkes det store cirkelrunde stykke efter diagrammet. Der strikkes frem og tilbage på p. Denne cirkel vaskes og blokkes, før den foldes og syes sam-



men. Dernæst strikkes der ribstykker til "ærmerne", og til sidst hækles en enkel kant.

Cirkel


Slå 61 m op på rundpind 6 mm. Strik frem og tilbage. Start med en enkelt vrangpind, og påbegynd herefter diagrammet.

Hver pind består af 1 kantmaske (som ikke er med i diagrammet), 7 gentagelser af mønsterrapporten (=maskerne i den røde ramme), maskerne til venstre for mønsterrapporten (som strikkes hhv. i slutningen af retside-pindene og i begyndelsen af vrangside-pindene), og 1 kantmaske mere (heller ikke i diagram). Diagrammet læses fra højre mod venstre på retside-pinde og fra venstre mod højre på vrangside-pinde. Det kan være en god hjælp at placere en markør eller en løkke af kontrastfarvet garn imellem hver gentagelse af rapporten.

Når hele diagrammet er strikket lukkes alle masker løst af.

Blokning

Vask nu forsigtigt arbejdet, klem det så tørt så muligt, og læg det på en plan overflade for at tørre. Det bedste resultat opnås ved at spænde arbejdet ud, for at åbne hulmønstret og herefter placere nåle hele



vejen rundt, så arbejdet strækkes ud, til det er helt tørt.


Montering

Læg cirklen med vrangsidens nedad, og fold den sammen som vist på illustration 1, så arbejdet ligger ret-side mod ret-side. Sørg for at folde præcis langs midten af de længste blade. Sørg også for at mønstret på hhv. øverste og nederste lag flugter præcist. Sæt nåle langs de stiplede linjer som vist på illustration 2. Mål 12 (15) 19 (22) cm ned fra foldelinjen, og sæt første nål. Sæt nåle med jævne mellemrum fra første nål og ned til 2 (4) 6 (8) cm før det sted på forsiden, før rundingen ved forkanten. Gentag dette på den anden side også.

Sy kanterne af hhv. øverste og nederste lag sammen fra vrangsidens i begge sider.

Ærmerib

Strik herefter masker op rundt langs kanten af det første af de to "ærmehuller", der er opstået efter siderne er syet sammen. Strik 52 (56) 60 (64) masker op ved hjælp af 4 mm strømpepinde. Saml til en runde, og sæt et mærke ved omgangens begyndelse.



60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Strik i 2r, 2vr rib til arbejdet måler 25 cm. Luk alle masker løst af. Gentag det samme for andet ærmegab.

Hæklet kant

Hækl en kant af fastmasker hele vejen rundt langs forkanterne, halsåbningen og rundt langs ryggen. Hækl endnu en omgang fastmasker, men denne gang hækles kun gennem det bageste maskeled. Sørg for at hække en trense af et par luftmasker cirka der hvor krydset ses på Illustration 2, for at skabe et knaphul til din knap.

Hæft alle ender, og sy knappen på overfor trensen.

- ingen maske.
- ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
- vrang på retsiden, ret på vrangsiden.
- 2 r sm - strik 2 masker ret sammen.
- LLR (Løs, Løs, Ret) - Tag 2 masker løst af en ad gange som skulle de strikkes ret, flyt dem tilbage på venstre pind som de nu vender og strik dem ret sammen gennem bagerste maskeled.
- Slå om
- Tag 2 masker løst af som skulle du strikke dem sammen, strik den næste maske ret og træk de 2 masker løst over.
- Strik ret gennem bagerste maskeled.
- 3 r sm - strik 3 masker ret sammen.
- LLLR (Løs, Løs, Løs, Ret) - Tag 3 masker løst af en ad gange som skulle de strikkes ret, flyt dem tilbage på venstre pind som de nu vender og strik dem ret sammen gennem bagerste maskeled.
- Udtagning - løft lænken mellem 2 m op på pinden og strik den drejet.

